

## TOMAS-PS(Azure)クラウド Microsoftリモートデスクトップクライアントインストール&設定手順書

### <目次>

1. Microsoft リモートデスクトップクライアントのダウンロード	・・・	P2 / 8
2. Microsoft リモートデスクトップクライアントのインストール	・・・	P3 / 8
3. Microsoft リモートデスクトップクライアントの設定	・・・	P4 / 8

## ◆ Microsoft リモートデスクトップクライアントのダウンロード

※2023/10/23現在の最新バージョンは『1.2.4677』となります。

① ブラウザ (Microsoft Edge、Google Chrome等) より以下のいずれかのアドレスにアクセスします。

・ 操作方法ガイド『<https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-desktop/users/connect-windows?tabs=subscribe#install-the-remote-desktop-client>』

・ 直接ダウンロード『<https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2139369>』

下の例では、操作方法ガイドから、『Windows64ビット (最も一般的)』をクリックしてダウンロードします。

※使用するOSが32ビットの場合は、『Windows32ビット』をクリックします。

⇒32/64ビットかどうかの確認方法は、歯車ボタン(設定)をクリック ⇒ Windowsの設定画面 ⇒ システム ⇒ 詳細情報より、システムの種類で確認できます。

詳細情報

お使いの PC は監視されており、保護されています。

[Windows セキュリティで詳細を確認する](#)

デバイスの仕様

デバイス名	
完全なデバイス名	
プロセッサ	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U 1.30 GHz
実装 RAM	16.0 GB (15.7 GB 使用可能)
デバイス ID	
プロダクト ID	
システムの種類	64 ビットオペレーティング システム、x64 ベース プロセッサ
ペンとタッチ	このディスプレイでは、ペン入力とタッチ入力は利用できません。

前提条件

リソースにアクセスする前に、前提条件を満たす必要があります。

- インターネット アクセス。
- 次のいずれかのバージョンのサポートされた Windows が実行されているデバイス：
  - Windows 11
  - Windows 11 IoT Enterprise
  - Windows 10
  - Windows 10 IoT Enterprise
  - Windows Server 2019
  - Windows Server 2016

① 重要


- Windows 7 のサポートは、2023 年 1 月 10 日に終了しました。
- Windows Server 2012 R2 のサポートは、2023 年 10 月 10 日に終了しました。詳細については、「[SQL Server 2012 および Windows Server 2012/2012 R2 のサポート終了](#)」を参照してください。

- デバイスに適切なバージョンを選択して、リモート デスクトップ クライアント インストーラをダウンロードします。
  - Windows 64 ビット (最も一般的)
  - Windows 32 ビット
  - Windows ARM64
- .NET Framework 4.6.2 以降。これを Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、および Windows 10 の一部のバージョンにインストールする必要がある場合があります。最新バージョンをダウンロードするには、「[.NET Framework のダウンロード](#)」を参照してください。

② バージョン1.2.4677用の更新プログラム『RemoteDesktop\_1.2.4677.0\_x64.msi』がダウンロードされます。

## ◆ Microsoft リモートデスクトップクライアントのインストール


- ③ ダウンロードした『RemoteDesktop\_1.2.4677.0\_x64.msi』をダブルクリックするとインストールが開始されます。  
『次へ』をクリックします。




- ④ 『使用許諾契約書に同意します』にチェックを入れ、『次へ』をクリックします。



- ⑤ 『自分のみを対象にインストール』を選択し、『インストール(I)』をクリックします。



- ⑥ セットアップが完了しました。『完了』をクリックします。




チェックを入れると、リモートデスクトップ画面が表示されます。




## ◆リモートデスクトップクライアントの設定


- ① リモートデスクトップを起動し、『登録』をクリックするか、右上の…より『登録』をクリックします。




- ② 『アカウントを選択する』と表示された場合は『+別のアカウントを使用する』をクリックします。



- ③ サインインを求められますので、配布されたユーザー名を入力し『次へ』をクリックします。  
例) 配布したユーザーIDがU0000TOMAS@tomasps.onmicrosoft.comの場合。



※入力されたユーザー名が間違っている場合は、エラーメッセージが表示されます。  
ユーザー名を確認してください。



④ 配布された初期パスワードを入力し『サインイン』をクリックしてください。

⑤ 初めてサインインするか、パスワードの有効期限が切れた場合は、パスワードの更新を求められますので現在のパスワード（配布された初期パスワード）、新しいパスワード、パスワードの確認入力を行い、『サインイン』をクリックしてください。

<パスワードに関する注意>

- ・ユーザーID・パスワードは関係者外秘として下さい。  
(パスワードを弊社担当者がお尋ねすることはございません)
- ・パスワードの期限は半年（183日）となっております。
- ・パスワードは英数字混在とし、他人に推測されやすいものは避けるようにお願いします。  
(英小文字・大文字と数字の組み合わせで8文字以上です)
- ・パスワードの期限が切れる前のタイミングでは、学校様にて変更はできません。  
シティアスコムへご連絡ください。パスワードを初期化します。

※ 下記エラーメッセージが表示され、接続できない場合は、以下の対応方法①か②を行ってください。

### 【対応方法①】

MicrosoftEdgeをお使いの場合、閲覧データをクリアします。

1.Microsoft Edgeを起動し、右上の…より『設定』をクリックします。



2.設定画面が表示されますので、左側の『プライバシー、検索、サービス』をクリックし、右側の『閲覧データをクリア』より『クリアするデータの選択』をクリックします。



- ・時間の範囲を『すべての期間』
  - ・以下の4つに『チェックを入れ』
- 『今すぐクリア』をクリックします
- 閲覧の履歴  
ダウンロードの履歴  
Cookieおよびその他のサイトデータ  
キャッシュされた画像とファイル




MicrosoftEdgeで過去に閲覧した履歴、ダウンロード履歴、Cookieおよびその他のサイトデータ、キャッシュされた画像とファイルはクリアされます！

閲覧データのクリア後、再度「4/8ページ」◆リモートデスクトップの設定の①の手順を試してください。それでもエラーとなる場合は、対応方法②の手順を行ってください。

## 【対応方法②】

リモートデスクトップを起動し、『URLで登録』をクリックするか、右上の…より『URLで登録』をクリックします。



『メールまたはワークスペースURL』の欄に、**https://rdweb.wvd.microsoft.com**と入力し、『次へ』をクリック後「4/8ページ」◆リモートデスクトップの設定の②の手順を試してください。




※ 対応方法①か②を行っても接続できない場合は、大変お手数ですが、シティアスコムまでお問い合わせください。

⑥ リモートデスクトップウィンドウ内に『prod-tomas3g-ws』の登録したユーザーの『Launcher』アイコンが表示されます。『Launcher』アイコンをダブルクリックします。



⑦ パスワード入力を求められた場合は、パスワードの入力をおこないます。

※このアカウントを記憶するにチェックを入れた場合、次回より、パスワード入力は求められません。



株式会社シティアスコム 学校法人部  
TEL : 092-852-5145 (平日 9:30~17:00)  
FAX : 092-852-5138

- ⑧ ログオンが成功したら以下の【ランチャー】画面が表示され、TOMASの各アプリケーションのアイコンが表示されます。ご契約内により、学校様のランチャーに表示されるTOMASのアプリケーションは異なります。各アプリケーションの操作については、所定の業務操作マニュアルをご参照ください。

